



Para sua empresa crescer!



ERP Lite Free[®], o primeiro passo para sua empresa crescer!

Guia prático para implantação

Parte XI – Saldos Iniciais de Estoque - Tutorial

Para incluir os saldos iniciais de estoque acesse o menu módulos e clique no item Estoque. Em seguida acesse o menu movimentos/estoque.

Para iniciar o uso do sistema, movimentações de entradas e saídas de estoque, são necessários que sejam implantados os saldos iniciais de cada um dos produtos cadastrados. Com base no saldo inicial o sistema calculará automaticamente o saldo atual, o custo médio e inventário de todos os produtos.

O sistema não permitirá movimentações com saldos negativos em estoque. Portanto, a correta inclusão destes dados será determinante para o sucesso e coerência dos dados.

Os saldos iniciais em estoque podem ser importados ou digitados manualmente através da tela de movimentação de estoque. Para fazer através da digitação, clique no ícone incluir na barra de ferramentas.

Informe a data do registro do movimento. A partir desta data, todas as movimentações de estoque que envolverem o produto em questão, deverão ser registradas no sistema.

Selecione o tipo de operação entrada, localize o produto clicando no ícone de pesquisa. Nesta tela serão listados todos os produtos cadastrados. Para encontrar o item desejado você poderá fazer pesquisas por nome, código, entre outras opções. Marque a opção incremental e digite o nome do produto. O sistema irá localizá-lo na lista. Clique no botão OK ou tecla <enter> para selecioná-lo.

Informe o valor unitário que corresponde ao custo médio atual deste item em estoque. Esta é uma informação muito importante para a composição de inventários e cálculos de custos médios que serão efetuados pelo sistema posteriormente.

Selecione o local de destino o qual este produto será estocado clicando no ícone para pesquisa.

Informe a quantidade total deste item em estoque. Os demais campos desta tela não são de preenchimento obrigatório, porém para classificar esta entrada como sendo inclusão de saldo inicial, clique na pasta complementos e informe no campo observação, a instrução de que este lançamento refere-se à inclusão de saldos iniciais.

Para finalizar, clique no botão OK para gravar o lançamento. Repita este procedimento para todos os produtos que terão controle de estoque em sua empresa.



Para sua empresa crescer!



Caso prefira importar os movimentos de inclusão de saldos iniciais, você terá que adequar um leiaute para proceder com a importação, e deverá ter também um arquivo TXT contendo o código do produto, seu respectivo saldo disponível em estoque e valor unitário.

Para isto, acesse o menu arquivo/importar/saldos iniciais, clique no botão incluir para cadastrar o leiaute de importação, informe um nome para o leiaute, selecione o campo valor unitário, escolha por qual caractere separador os campos estão dispostos no arquivo TXT e clique no botão OK. Em seguida selecione o arquivo TXT que contém os dados para a importação e informe a data em que os dados foram levantados.

O local de estocagem para a inclusão dos saldos iniciais deverá ser informado caso não esteja contido no arquivo de importação. Sendo assim, se informado na tela de importação, todos os movimentos de entrada para inclusão de saldos, serão vinculados a um único local. Caso você queira especificar locais de estocagens diferentes entre os produtos, você deverá incluir esta informação (código do local de estocagem), no arquivo de importação, ou separar os arquivos de acordo com os diferentes locais e importa-los separadamente, especificando em cada importação, o respectivo local.

Para facilitar o aprendizado e implantação do sistema, a WK Sistemas oferece material de apoio em forma de tutoriais/vídeos aula, 100% gratuitos. Além destas facilidades, para as empresas que preferirem, um pacote de atendimento técnico (PAT) está à disposição dos usuários. Com valores bastante acessíveis, as empresas usuárias recebem apoio para instalação, configuração e uso do sistema, através de consultas à equipe técnica de suporte da WK Sistemas, por e-mails ou telefone.

Para mais informações consulte:

WK WK Sistemas de Computação Ltda
<http://www.erplitefree.com.br> – info@wk.com.br
Rua Almirante Barroso, 730 – 89.035-400 – Blumenau – SC
Telefone: (0XX47) 3221-8888 – DDG Vendas: 0800-47-3888