



Para sua empresa crescer!



ERP Lite Free[®], o primeiro passo para sua empresa crescer!

Guia para instalação e backup

Parte I – Instalação e Backup – Tutorial

É altamente recomendável que você acompanhe todas as instruções contidas neste material para instalação do sistema ERP Lite Free.

Antes de iniciar verifique os seguintes itens:

Feche todos os programas que possam estar em uso;

Caso a máquina que será feita a instalação for uma máquina controlada por rede ou com controles de acesso por usuário, recomendamos que a instalação seja feita por um usuário administrador;

O sistema ERP Lite Free somente poderá ser instalado em sistemas operacionais Microsoft Windows 2000 ou superior. Versões inferiores podem não suportar a instalação e o funcionamento de todos os recursos do sistema;

Verifique a capacidade de armazenamento e processamento do computador que está sendo instalado. A WK Sistemas recomenda uma configuração mínima: 250MB de espaço livre em disco, 256MB de memória RAM, Pentium IV 1.4GHz e resolução de vídeo 1024x768.

Após ter feito as verificações e download do arquivo de instalação, execute o arquivo erplitefree.exe. Os discos de instalação serão descompactados em uma pasta temporária e o instalador será executado.

Após abrir a tela de saudação, leia com atenção as instruções e clique no botão próximo.

A próxima tela exibida é a tela do termo de adesão. Você deverá ler todos os parágrafos e caso concorde com todo o conteúdo, clique no botão sim. Você somente poderá utilizar o sistema ERP Lite Free tendo ciência e concordando com todos parágrafos do termo de adesão.

A próxima tela é a de seleção da pasta de instalação. O recomendado é que seja utilizada a sugestão do instalador. Caso seja alterado o local de instalação será criada a pasta WKERPLF dentro da pasta selecionada.

Em seguida serão solicitados os dados para a personalização da base de dados. São de extrema importância que sejam inseridos dados verdadeiros e corretos sobre a empresa que irá utilizar o sistema. Com base nestes dados informados o sistema irá personalizar esta cópia gratuita do ERP Lite Free e os dados desta personalização serão utilizados na emissão de relatórios e impressão de documentos pelo sistema.



Para sua empresa crescer!



Certifique-se que o CNPJ informado nesta tela é exatamente o mesmo que foi ou será informado no registro do sistema no site www.erplitefree.com.br. Com base neste CNPJ será gerada a chave de acesso ao sistema, e somente com esta chave será possível fazer o primeiro acesso ao sistema.

Na próxima tela confirme os dados digitados. Caso seja necessário alterar alguma informação, clique no botão voltar. Se os dados estiverem corretos, clique no botão próximo para iniciar a cópia e registro dos arquivos.

Para finalizar clique no botão terminar.

A instalação criou uma estrutura de pastas de programas e dados no local que você indicou, ou na pasta padrão WKERPLF no drive C.

Nesta pasta foram criadas as seguintes subpastas: Ajuda, com os arquivos de help, Cadastros, Dados, com a base de dados de sua empresa, Mensagens, PGMS com os programas instalados e Relatórios, com os modelos de relatórios padrão.

É altamente recomendável que sejam feitos backups diários das informações. Para isto, basta que sejam feitas cópias das pastas Dados e Relatórios para um local seguro, seja em um CD, DVD, Pen Drive ou outro computador na rede.

Caso seja necessário restaurar os dados de um backup, delete as pastas Dados e Relatórios atuais e copie as pastas correspondentes de seu backup.

No menu iniciar/programas foi criado um grupo de programas chamado WK Sistemas – ERP Lite Free. Para acessar o sistema clique na opção ERP Lite Free.

Ao acessar o sistema será aberta uma tela com a lista de empresas instaladas. Para ter mais de uma empresa instalada no mesmo computador, basta repetir a instalação e fazer o registro com outro CNPJ. Selecione a empresa que deseja acessar e clique no botão OK. Não é necessário digitar usuário e senha, pois neste primeiro acesso não temos ainda nenhum usuário cadastrado.

O próximo passo é digitar a chave de acesso. Esta chave foi enviada para o e-mail informado no registro feito através do site www.erplitefree.com.br. Caso você ainda não tenha feito o registro, você terá que fazê-lo para poder ter acesso ao sistema.

Esta chave de acesso irá liberar o uso do sistema por 60 dias, contados a partir da geração da chave. Após o término do período de uso, você deverá gerar uma nova chave de acesso através do site www.erplitefree.com.br apenas informando o CNPJ da empresa registrada.

Esta chave de acesso é fornecida gratuitamente pela WK Sistemas.

Depois de ter feito o primeiro acesso ao sistema você pode começar a cadastrar os dados de sua empresa para preparar o sistema para seu uso efetivo, como: cadastro de clientes, produtos, bancos, saldos, nota fiscal, entre outros. Siga o roteiro de instalação que em pouco tempo sua empresa estará pronta para utilizar integralmente o ERP Lite Free.



Para sua empresa crescer!



Para facilitar o aprendizado e implantação do sistema, a WK Sistemas oferece material de apoio em forma de tutoriais/vídeos aulas, 100% gratuitos. Além destas facilidades, para as empresas que preferirem, um pacote de atendimento técnico (PAT) está à disposição dos usuários. Com valores bastante acessíveis, as empresas usuárias recebem apoio para instalação, configuração e uso do sistema, através de consultas à equipe técnica de suporte da WK Sistemas, por e-mails ou telefone.

Para mais informações consulte:

WK WK Sistemas de Computação Ltda
<http://www.erplitefree.com.br> – info@wk.com.br
Rua Almirante Barroso, 730 – 89.035-400 – Blumenau – SC
Telefone: (0XX47) 3221-8888 – DDG Vendas: 0800-47-3888